



## E-Mail-Adressen (...@gesellschaft-uk.org)

### Daten für die Einrichtung eines Mail-Programms, Handys etc.

Um die Mails mit einem Mail-Programm, einem Handy etc. lesen zu können, müsst ihr ein neues Mail-Konto vom Typ imap erstellen.

Dann werdet ihr in der Regel nach eurer Mail-Adresse und eurem Passwort gefragt.

Im nächsten Schritt versucht das Programm die Server-Einstellungen zu finden. Das klappt in der Regel noch nicht zuverlässig. Bitte überprüft die automatisch gefundenen Daten bzw. tragt die Daten von Hand korrekt ein.

Die Server-Daten sind:

Posteingangsserver (imap): mail.gesellschaft-uk.org  
Postausgangsserver (smtp): mail.gesellschaft-uk.org  
Benutzername: eure vollständige E-Mail-Adresse  
Passwort: euer eigenes Passwort

Sollte das Programm nach einer Verschlüsselung fragen, so wählt bitte STARTTLS für Posteingang und Postausgang aus.

Die Port-Zahlen sollten dann automatisch korrekt eingestellt werden. Falls nicht lauten diese

Posteingangsserver (imap): Port 143  
Postausgangsserver (smtp): Port 25

Solltet ihr Probleme oder Fragen bei der Einrichtung haben, dann schreibt mir bitte E-Mail an [mail-umstellung@gesellschaft-uk.org](mailto:mail-umstellung@gesellschaft-uk.org).

Bitte schreibt mir dabei auch, welches Mail-Programm, Handy etc. ihr verwendet. Dann kann ich gezielter helfen.

### Webmail

Natürlich könnt ihr die Mails auch über eine Internetseite (Webmail) lesen.

Startet dazu bitte einen Internet-Browser (Internet Explorer, Firefox, Safari etc.).

Geht dann auf die Webseite: <https://webmail.gesellschaft-uk.org>

Dort gebt bitte als Benutzername eure vollständige E-Mail-Adresse ein und dann euer eigenes Passwort.

### Passwort ändern

Das Passwort kann über den Webmail-Zugang geändert werden. Die Option zum Ändern des Passwortes ist in den Einstellungen. Die Einstellungen findet ihr oben rechts (Zahnrad-Symbol).

Nach dem Klick auf das Zahnrad-Symbol findet ihr auf der linken Seite den Menüpunkt „Passwort“.

